Always be Effective, Always be the best

お客様のニーズへ最適な最先端ネットワーク/セキュリティソリューションを

vNIOSセットアップガイド 8.5.5系

Rev 1.80

2022年6月22日 株式会社テリロジー 技術統括部





- vNIOS for VMware / for Microsoft については以下の環境が必要
- ➤ VMware ESX/ESXi サーバ 6.0.x、6.5.x、6.7、7.0
 - > ストレージ容量はモデルにより変動
 - > ストレージとして以下をサポート
 - > DAS(Direct Attached Storage)
 - iSCSI (Internet Small Computer System Interface)
 - > FC-SAN (Fibre Channel Storage Area Network)

- Microsoft Hyper-V Windows Server 2012 R2、2016、2019
 - > ストレージ容量はモデルにより変動
 - > ストレージとしてDAS(Direct Attached Storage)をサポート





- vNIOS for KVM については以下の環境が必要
- Red Hat OpenStack 16.0
- Rocky RHOSP 14 (Red Hat Enterprise Linux 7.6)
- Queens RHOSP 13 (Red Hat Enterprise Linux 7.6)
- Newton RHOSP 10 (Red Hat Enterprise Linux 7.4)
- Stein PackStack (Red Hat Enterprise Linux 7.6) platforms

※KVM環境で使用する場合、用途によってプラットフォームが限定される場合あり



ホスト側に必要なリソース(VM版)



ホスト側に必要なリソース(VM版)

■ Trinzic DDI シリーズ

モデル	CPU Core数	仮想CPU 周波数	メモリ容量	ハードディスク 容量	GM/GMC サポート※1
IB-V815	2	1100 MHz	16GB	250GB	×
IB-V825	2	1600 MHz	16GB	250GB	Δ
IB-V1415	4	1200 MHz	32GB	250GB	0
IB-V1425	4	1800 MHz	32GB	250GB	0
IB-V2215	8	2100 MHz	64GB	250GB	0
IB-V2225	8	2100 MHz	64GB	250GB	0



※1 GM:Grid Master、GMC:Grid Master Candidate

ホスト側に必要なリソース(VM版)

■ Trinzic Reporting シリーズ

モデル	CPU Core数	仮想CPU 周波数	メモリ容量	ハードディスク 容量	GM/GMC サポート※1
IB-V805	2	2700 MHz	32GB	250GB※2	N/A
IB-V1405	4	3600 MHz	32GB	250GB※2	N/A
IB-V2205	8	2100 MHz	64GB	250GB※2	N/A
IB-V4005	14	2400 MHz	128GB	250GB +1500GB Reporting storage	N/A
IB-V5005	user defined	指定無し	user defined	user defined	N/A



※1 GM : Grid Master、GMC : Grid Master Candidate

X2 250GB(+user defined reporting storage)

ホスト側に必要なリソース(VM版)

■ Network Insight シリーズ

モデル	CPU Core数	仮想CPU 周波数	メモリ容量	ハードディスク 容量	GM/GMC サポート※1
ND-V-805	2	2800 MHz	32GB	500GB	N/A
ND-V-1405	4	3600 MHz	32GB	500GB	N/A
ND-V-2205	8	2100 MHz	32GB	500GB	N/A



X1 GM: Grid Master, GMC: Grid Master Candidate

X2 250GB(+user defined reporting storage)

ホスト側に必要なリソース(Hyper-V版)



ホスト側に必要なリソース(Hyper-V版)

■ Trinzic DDI シリーズ

モデル	CPU Core数	仮想CPU 周波数	メモリ容量	ハードディスク 容量	GM/GMC サポート※1
IB-V815	2	1100 MHz	16GB	250GB	×
IB-V825	2	1600 MHz	16GB	250GB	×
IB-V1415	4	1200 MHz	32GB	250GB	×
IB-V1425	4	1800 MHz	32GB	250GB	×
IB-V2215	8	2100 MHz	64GB	250GB	×
IB-V2225	8	2100 MHz	64GB	250GB	×



※1 GM:Grid Master、GMC:Grid Master Candidate

ホスト側に必要なリソース(Hyper-V版)

■ Trinzic Reporting シリーズ

モデル	CPU Core数	仮想CPU 周波数	メモリ容量	ハードディスク 容量	GM/GMC サポート※1
IB-V805	2	2700 MHz	32GB	250GB※2	N/A
IB-V1405	4	3600 MHz	32GB	250GB※2	N/A
IB-V2205	8	2100 MHz	64GB	250GB※2	N/A



%1 GM: Grid Master, GMC: Grid Master Candidate

X2 250GB(+user defined reporting storage)

ホスト側に必要なリソース(Hyper-V版)

■ Network Insight シリーズ

モデル	CPU Core数	仮想CPU 周波数	メモリ容量	ハードディスク 容量	GM/GMC サポート※1
ND-V-805	2	2800 MHz	32GB	500GB	N/A
ND-V-1405	4	3600 MHz	32GB	500GB	N/A
ND-V-2205	8	2100 MHz	32GB	500GB	N/A



※1 GM:Grid Master, GMC:Grid Master Candidate

ホスト側に必要なリソース(KVM版)



ホスト側に必要なリソース(KVM版)

■ Trinzic DDI シリーズ

モデル	CPU Core数	仮想CPU 周波数	メモリ容量	ハードディスク 容量	GM/GMC サポート※1
IB-V815	2	1100 MHz	16GB	250GB	×
IB-V825	2	1600 MHz	16GB	250GB	×
IB-V1415	4	1200 MHz	32GB	250GB	×
IB-V1425	4	1800 MHz	32GB	250GB	×
IB-V2215	8	2100 MHz	64GB	250GB	×
IB-V2225	8	2100 MHz	64GB	250GB	×



※1 GM:Grid Master、GMC:Grid Master Candidate

ホスト側に必要なリソース(KVM版)

■ Trinzic Reporting シリーズ

モデル	CPU Core数	仮想CPU 周波数	メモリ容量	ハードディスク 容量	GM/GMC サポート※1
IB-V805	2	2700 MHz	32GB	250GB※2	N/A
IB-V1405	4	3600 MHz	32GB	250GB※2	N/A
IB-V2205	8	2100 MHz	64GB	250GB※2	N/A
IB-V4005	14	2400 MHz	128GB	250GB +1500GB Reporting storage	N/A



※1 GM: Grid Master、GMC: Grid Master Candidate

X2 250GB(+user defined reporting storage)

ホスト側に必要なリソース(KVM版)

■ Network Insight シリーズ

モデル	CPU Core数	仮想CPU 周波数	メモリ容量	ハードディスク 容量	GM/GMC サポート※1
ND-V-805	2	2800 MHz	32GB	500GB	N/A
ND-V-1405	4	3600 MHz	32GB	500GB	N/A
ND-V-2205	8	2100 MHz	32GB	500GB	N/A



※1 GM:Grid Master, GMC:Grid Master Candidate

インストールについて(VM版のみ)



vNIOS構成ファイル

- 各モデルで共通のOVAファイルを使用
 - ova ファイル: ovf ファイルとvmdk ファイルをTAR 形式で1 つにまとめたファイル ※OVA はOpen Virtualization Format Archive の略
 - ファイル名の末尾に「-ddi」がついている
 - 例:nios-8.2.7-372540-2018-07-18-18-03-30-ddi.ova
 - ただし、Network Insightのみ別ファイル
- Network Insight
 - Network Insight用のOVAファイル
 - ファイル名の末尾に「-discovery」がついている
 - 例:nios-8.2.7-372540-2018-07-18-18-29-39-discovery.ova

※仮想アプライアンスにはOSが内包されているため、別途ゲストOSを用意する必要はない



vNIOSインストール

- vNIOS は以下の手順にて導入を行います
 - 1. vNIOS ソフトウェアのインストール
 - 2. vNIOS 仮想アプライアンスの仮想NIC の設定
 - 3. vNIOSに割り当てられているvCPU、Memoryの確認・変更
 - 4. vNIOSに割り当てられているvSwitchの確認・変更(※HA構成のみ)
 - 5. vNIOS に仮想HDDの追加 (※Reportingアプライアンスのみ)
 - 6. vNIOS のパワーオン
 - 7. シリアル番号取得と、必要に応じてテンポラリライセンスの有効化
 - 8. 正規ライセンスの発行依頼
 - 9. 正規ライセンスの有効化



vNIOSインストール

- vSphere Web Client で実施した例
- ESXiサーバへログインし、「仮想マシン」→「仮想マシンの作成/登録」を選択し、 ウィザードを開始

vmware [,] ESXi ^{**}		
🍟 ナビゲータ		
 ■ ホスト 管理 		🎦 仮想マシンの作成/登録 🛛 📝 コンソール 📗 🕨
監視		□. 仮想マシン
- 🏝 仮想マシン	18	O., 🚳
→ B		



vNIOSインストール

作成タイプは「OVFファイルまたはOVAファイルから仮想マシンをデプロイ」を選択し、 次へ進む





vNIOSインストール

導入する仮想アプライアンスの名前を設定 各インベントリのフォルダにて一意の名前を選択する

■ OVA ファイルがある場所を指定し、次へ進む

🔁 新規仮想マシン - vNIOS_8.5.3_1415	
 1 作成タイプの選択 2 OVF ファイルと VMDK ファイルの選択 3 ストレージの選択 4 使用許諾契約書 5 デプロイのオプション 6 その他の設定 7 設定の確認 	OVF ファイルと VMDK ファイルの選択 デブロイする仮想マシンの OVF ファイルと VMDK ファイルまたは OVA を選択します 仮想マシンの名前を指定してください。 「MIOS_8.5.3_1415 仮想マシン名には最大 80 文字指定できますが、ESXi の各インスタンス内で一意の名前にする必要があります。 × ■ nios-8.5.3-417434-2021-07-22-16-10-55-ddi.ova
vm ware	
	戻る 次へ 完了 キャンセル



vNIOSインストール

■ ストレージを選択し、次に進む





vNIOSインストール

■ エンドユーザ使用許諾契約書(EULA)を承諾し、次へ進む





vNIOSインストール

- vNIOS を接続させるネットワークを選択する
- ovaファイルが共通の為、デプロイするモデルを選択する
- 仮想ディスクのフォーマット形式を選択し、次へ進む

 ✓ 1 作成タイプの ✓ 2 OVF ファイル ルの選択 	選択 Jと VMDK ファイ	デプロイのオプション デプロイオプションの選択	
 ✓ 3 ストレージの) ✓ 4 使用許諾契約; 	選択 書 プ:	ネットワークのマッピング	VM Network VM Network ~
6 その他の設定 7 設定の確認		デプロイ タイプ	TE-1415
		ディスク プロビジョニング	y A TE-1415 license will need to be applied.
		自動的にパワーオン	☑ xx25を導入する場合はxx25を選択してデプロイ
デフ: 必ず へ のV	ォルトではシンカ [*] シックを選択す Ware	「選択されているため 「ること	
デフ: 必ず VMV	オルトではシンカ *シックを選択す Ware シックプロビジ 設定されたサイ	 が選択されているため うること ヨニング (ズまで領域をあらかじめ確 	保する(物理ストレージの領域を0で埋める処理が発生する)
デフ: 必ず いいい	オルトではシンカ *シックを選択す Vare シックプロビジ 設定されたサイ シンプロビジョ 仮想ディスクの	「選択されているため」 ること ヨニング (ズまで領域をあらかじめ確 ニング(デフォルト) 領域を最低限の領域のみ	保する(物理ストレージの領域を0で埋める処理が発生する) 確保し、必要に応じて設定上限まで逐次領域を確保する

vNIOSインストール

■ その他の設定を確認し、次へ進む

😚 新規仮想マシン - vNIOS_8.5.3_1415						
 ✓ 1 作成タイプの選択 ✓ 2 OVF ファイルと VMDK ファイ 	その他の設定 仮想マシンのその他のプロパティ					
 ✓ 3 ストレージの選択 ✓ 4 使用許諾契約書 	Options (vApp required)	クリックして展開				
✔ 5 デプロイのオプション	 Gridmaster (vApp required) 	クリックして展開				
6 その他の設定 7 設定の確認	Networking (vApp required)	クリックして展開				
vmware [.]						
			戻る	次へ	完了	キャンセル



vNIOSインストール

■ 設定の確認画面が表示されるので、確認後次へ進む

✓ 1 作成タイプの選択	設定の確認				
✓ 2 OVF ファイルと VMDK ファイ 山の翌却	選択した設定を確認してからウィザート	ィザードを終了してください			
✓ 3 ストレージの選択					
✔ 4 使用許諾契約書	製品	VNIOS			
✓ 5 デプロイのオプション	仮想マシン名	vNIOS_8.5.3_1415			
 ✓ 6 その他の設定 ✓ 7 設定の確認 	ファイル	vnios-disk.vmdk			
	データストア	iSCSI1			
	プロビジョニング タイプ	シック			
	ネットワークのマッピング	VM Network: VM Network			
	ゲスト OS 名 NIOS operating system				
	プロファイル	Use this option for a model TE-1415. It has: * 4 virtual CPUs * 32768MiB memory A TE-1415 license will need to be applied.			
	▶ プロパティ	クリックして展開			
vm ware [.]	この仮想マシンがデブロ	コイされている間は、ブラウザを更新しないでください。			



vNIOSインストール

vNIOS がデプロイを開始、環境によって異なるが、数分~10 数分でデプロイが終了 デプロイが終了すると、インベントリにて表示される

👔 最近のタスク							
920 - 5	/ーゲット ~	イニシエーター・	キューに挿入された…~	起動日時 ~	結果▲	~	完了日時▼ ~
ディスクのアップロード - vnios-disk.vmdk (1	vNIOS_8.5.3_1415	root	2022/06/22 17:36:46	2022/06/22 17:38:46			実行中です 2 %
Create VM	vNIOS_8.5.3_1415		2022/06/22 17:38:44	2022/06/22 17:38:44	✓ 正常終了		2022/08/22 17:38:48
Import VApp R	esources	root	2022/06/22 17:38:44	2022/08/22 17:38:44		<u> </u>	実行中です 2 %
日本のタスク							
タスク	✓ ターゲット	✓ 1=≥=	ニータ ~ キューに排	挿入された…∨ 起動日	時 ~	結果▲	~
Reconfig VM	WNIOS_8.5.3_1415	root	2022/06/23	09:57:18 2022/06	/23 09:57:18	✓ 正常終了	
Power On VM	WNIOS_8.5.3_1415	root	2022/06/23	09:57:16 2022/06	/23 09:57:16	✓ 正常終了	
Import VApp	Resources	root	2022/06/23	09:48:59 2022/06	/23 09:48:59	✓ 正常終了	
ディスクのアップロード - vnios-disk.vmdk (1	vNIOS_8.5.3_1415	root	2022/06/23	09:49:00 2022/06	/23 09:49:00	✓ 正常終了	
Create VM	vNIOS_8.5.3_1415		2022/06/23	09:48:59 2022/06	/23 09:48:59	✓ 正常終了	



vNIOS 仮想NICの設定

- 物理アプライアンス同様にvNIOS は4 つのインターフェースが構成される
- vNIOS のネットワーク構成によっては、VMware 側で該当するネットワークを個別に選択す る必要がある(例:HA 構成を組む、MGMT ポートを使用する 等)

- > ネットワークアダプタ1:MGMT
- ▷ ネットワークアダプタ2:LAN1
- ▶ ネットワークアダプタ3:HA
- ▶ ネットワークアダプタ4:LAN2

	仮想ハードウェア 仮想マシン オプシ	/				
	🔜 ハードディスクの追加 📧 ネット	ワーク アダプタ	タの追加	昌 その他のデ	バイスの追加	
	CPU	4 ~	0			
	▶ 🌃 メモリ	32	GB	~		
	▶ 🔜 八-ドディスク1	250	GB	~		
	▶ 🚱 SCSI コントローラ 0	LSI Logic P	arallel			
(▶ ■ ネットワーク アダプタ 1	VM Network	c		~	┛ 接続
	▶ 🎫 ネットワーク アダプタ 2	VM Network	ç		~	∕ 接続
	▶ 10回 ネットワーク アダプタ 3	VM Network	ç		~	∕ 接続
	▶ 10回 ネットワーク アダプタ 4	VM Network	ζ		~	∕ 接続
	▶ 🗐 CD/DVD ドライブ 1	ホストデバ	イス		~ [] 接続
	▶ 💷 ビデオカード		+~**			



vNIOS CPU Memoryの設定

- vSphere Web Client のインベントリからデプロイしたvNIOS を選択し、「編集」を選択
- 仮想ハードウェアタブを選択し、CPUとMemoryを確認
- 必要なスペックを満たしていない場合は手動で変更する

🗊 設定の編集: vNIOS_8.5.3_1415 (ESXi 5	.5 仮想マシン)	設定の編集: vNIOS_8.5.3_1415 (ESXi 5.5 仮想マシン)				
仮想ハードウェア 仮想マシン オプシ	<i></i>	仮想ハードウェア 仮想マシン オン	ブシ			
🔜 ハード ディスクの追加 📧 ネット	ワーク アダプタの追加 🗧 その他のデバイスの追加	🔜 ハード ディスクの追加 🔎 ネットワーク アダブタの追加 📲 その他のデバイスの追加				
- 🗖 CPU	4 ~ ()	CPU	4 ~ ()			
ソケットあたりのコア	1 - ソケット:4	▼ 篇 メモリ				
CPU のホット プラグ	□ CPU ホット アドの有効化	RAM	32 GB ~			
予約	221	予約	なし v MB v			
制限			□ すべてのゲスト メモリを予約 (すべてロック)			
\$v∓ 72		制限	制限なし ~ MB ~			
シェノ	標準 ~ 1000 ~	シェア	標準			
	□ ハードウェアアシストによる仮想化をゲスト OS に公開 ()	メモリ ホット プラグ				
パフォーマンス カウンタ	□ 仮想 CPU パフォーマンス カウンタの有効化					
スケジュール設定のアフィニテ	ハイパースレッディングステータス: 有効		250 GB ~			
4	使用可能な CPU: 32 (論理 CPU)) 🐼 SCSI コントローラ 0	LSI Logic Parallel~			
opuanuu /5tR/k		> ■ ネットワーク アダプタ1	VM Network VI 经接続 🛞			
CPU/MMU 仮想佔	自動 🗸 🚺	▶ ■ ネットワーク アダプタ 2	V/M Network 文 了 按结			
▶ 🌃 メモリ	32 GB ~					
	保存 キャンセル		保存 キャンセル			



vNIOS 仮想NICの設定

- vSphere Web Client のインベントリからデプロイしたvNIOS を選択し、「編集」を選択
- 仮想ハードウェアタブを選択し、構成するネットワークアダプタを選ぶ
- ネットワーク接続からネットワークを選択
 (例: HA 構成の場合、LAN1 とHA が同じネットワークに接続されている必要があり)

🗈 設定の編集: vNIOS_8.5.3_1415 (ESXi	5.5 仮想マシン)
仮想ハードウェア 仮想マシン オブ	۶
🔜 ハード ディスクの追加 🛛 🛤 ネッ	トワーク アダプタの追加 🛛 🗧 その他のデバイスの追加
CPU	4 ~ ()
▶ 篇 メモリ	32 GB V
▶ 🖾 ハードディスク1	250 GB ~
▶ I SCSI コントローラ 0	LSI Logic Parallel-
▶ 🎟 ネットワーク アダプタ 1	VM Network VI 报続
▶ ■ ネットワーク アダプタ 2	☑ 接続 📀
▶ ■ ネットワーク アダプタ 3	☑ 接続 📀
▶ ■ ネットワーク アダプタ 4	☑ 接続 📀
▶ 🗐 CD/DVD ドライブ 1	VM Network
▶ 🗐 ビデオ カード	
	保存 キャンセル
DS_8.5.3_815	2022/06/23 09:31:28 2022/06/23 09:31:28
DS_8.5.3_815	2022/06/23 09:23:32



vNIOS vSwitchの設定(HA構成のみ)

- vNIOSでHA構成を組む場合、vNIOSが接続されるvSwitchにおいて、下記2項目を許可する 必要がございます。
 - MAC Address Changes (MACアドレス変更)
 - Forged Transmits(偽装転送)

			🥖 標準仮想スイッチの編集: 共通スイッ	۶ ۶
vmware" esxi"			🄜 アップリンクの追加	
		A	MTU	1500
ご ナビゲータ 🛛 🦉	ネットワーク			
・ 使田するポートを	ポートグループ 仮想スイッチ ギ	物理 NIC)	アップリンク1	vmnic2 - 接続中, 1000 mbps 🗸 💿
選択	溘 標準仮想スイッチの追加 🔜 アップ	リンクの追加	アップリンク2	許可(承諾)の設定変
▶ 🛱 仮想マシン 5	名前		アップリンク 3	更をお願いいたします。 🛛 💿
→ 目 ストレージ ネットワーク 34	iSCSI		アップリンク 4	VIIIIIC3 - 1500 Hups V
📖 共通スイッチ			▶ リンクの検出	クリックして展開
			▼ セキュリティ	
🔜 アップリング	7の追加 🥜 設定の編集 🧲 更新	i 🌣 アク	無差別モード	○承請 ●拒否
	共通スイッチ		MAC アドレス変更	●承請 ○拒否
	タイプ: ボート グループ:	標3 32	偽装転送	●承請 ○拒否
	アップリンク:	4	▶ NIC チーミング	クリックして展開
			▶ トラフィック シェーピング	クリックして展開
▼ vSwitch の詳	細			
				保存 キャンセル



vNIOS HDD追加設定(Reportingのみ)

- ReportingサーバのみHDDの追加が必要
- HDDを追加せずに進めると、Licenseのインストール時にエラーが発生する

🚯 設定の編集: vNIOS_8.5.3_reporting (E	SXi 5.5 仮想マシン)			
仮想ハードウェア 仮想マシン オプジ 	シ ・ワーク アダプタの追加 🛛 📑 その他のデバイスの追加			
 新規標準ハード ディスク 既存のハード ディスク 	8 ~ ()			
□ 新規の永続的なメモリ ディスク	64 GB ~	🔁 設定の編集: vNIOS_8.5.3_reporting (E	ESXi 5.5 仮想マシン)	
📃 新規 Raw ディスク	250 GB ~	仮想ハードウェア 仮想マシンオプ	۶	1
▶ 💽 SCSI コントローラ 0	LSI Logic Parallel~	🔜 ハード ディスクの追加 📧 ネット	>ワーク アダプタの追加 🛛 昌 その他のデバイスの追加	
▶ ■ ネットワーク アダプタ1	VM Network V	▶ □ CPU	8 ~ 1	
▶ ■ ネットワーク アダプタ2	VM Network	▶ ■ メモリ	64 GB ~	
▶ ■ ネットワーク アダプタ 3	VM Network	▶ 🔜 ハード ディスク1	250 GB ~	0
▶ ■ ネットワーク アダプタ 4		▶ 🛄 新規ハード ディスク	8 GB ~	0
▶ @ CD/DVD ドライブ 1		▶ I SCSI コントローラ 0	LSI Logic Parallel~	0
		▶ ■ ネットワーク アダプタ 1	VM Network ~	☑ 接続
		▶ ■ ネットワーク アダプタ 2	VM Network ~	☑ 接続
		▶ ■ ネットワーク アダプタ 3	VM Network ~	☑ 接続 ⊗
		▶ ■ ネットワーク アダプタ 4	VM Network V	✓ 接続
				保存 キャンセル



vNIOS HDD追加設定(Reportingのみ)

■ ディスクサイズは5GB以上の任意の容量を指定

😚 設定の編集: vNIOS_8.5.3_reporting (ESXi 5.5 仮想マシン)
▶ ़ メモリ	64 GB ~
▶ 🚍 ハード ディスク 1	250 GB ~
▼ 🛄 新規八ード ディスク	8 GB ~
最大サイズ	25.27 TB
保存場所	[iSCSI1] vNIOS_8.5.3_reporting/ 参照
ディスク プロビジョニング	 ○ シンプロビジョニング ● シックプロビジョニング (Lazy Zeroed) ○ シックプロビジョニング (Eager Zeroed)
シエア	標準 ~ 1000 ~
制限 - IOPs	制限なし 、
コントローラの場所	SCSI コントローラ 0 v SCSI (0:1) v
ディスク モード	依存型 ~
共有	なし ~
	● ディスク共有を使用できるのは、シックプロビジョニング (Eager Zeroed) ディスクの場合 のみです。
▶ K SCSI コントローラ 0	LSI Logic Parallel~
▶ ■ ★ットローク マダイタイ	
-	保存 キャンセル

In collaboration with customer

vNIOSの起動

- vSphere Web Client のインベントリからデプロイしたvNIOS を選択し、
 「パワーオン」を選択
- vNIOS が起動を開始すると、シーケンスがコンソールから確認することが可能

VNIOS_8.5.3_1415			🕼 アクション 🛞
/etc/rc.d/rcsysinit:	∕proc already mounted		
/etc/rc.d/rcsysinit:	enabling swap		
/etc/rc.d/rcsysinit:	mounting ∕dev tmpfs		
/etc/rc.d/rcsysinit:	making device files		
/etc/rc.d/rcsysinit:	Restoring /etc/hostname and /etc/hosts	symlinks	to /storage
/etc			
/etc/rc.d/rcsysinit:	mounting root Readonly		
/etc/rc.d/rcsysinit:	mounting tmpfs file system		
/etc/rc.d/rcsysinit:	mounting ∕run file system		
/etc/rc.d/rcsysinit:	Start checking /config)		
/etc/rc.d/rcsysinit:	Done checking /config		
/etc/rc.d/rcsysinit:	mounting all filesystems		
/etc/rc.d/rcsysinit:	mounting devpts file system		
/etc/rc.d/rcsysinit:	making kdump fs		
/etc/rc.d/rcsysinit:	loading kdump kernel		
/etc/rc.d/rcsysinit:	setting hostname to 'infoblox.localdom	ain'	
/etc/rc.d/rcsysinit:	starting syslog-ng		
/etc/rc.d/rcsysinit:	starting acpid		
/etc/rc.d/rcsysinit:	initializing loopback device		
INIT: Entering runle	vel: 3		
/etc/rc.d/rc: execut	ing /etc/rc.d/rc3 start		
/etc/rc.d/rc3: start	normal operation		
/etc/rc.d/rc3: settim	ng system umask		
/etc/rc.d/rc3: start	ing product		



vNIOSの起動

- vNIOS が起動するとログインプロンプトが表示される
- デフォルトのログインID とパスワードは以下の通り
 ログインID: admin、パスワード: infoblox

vNIOS_8.5.3_1415	🖬 🖬 📼 🎆 アクション 🛞
<pre>/etc/rc.d/rcsysinit: setting hostname to 'infoblox. /etc/rc.d/rcsysinit: starting syslog-ng /etc/rc.d/rcsysinit: starting acpid /etc/rc.d/rcsysinit: initializing loopback device INIT: Entering runlevel: 3 /etc/rc.d/rc3: start normal operation /etc/rc.d/rc3: start normal operation /etc/rc.d/rc3: setting system umask /etc/rc.d/rc3: starting product</pre>	localdomain'
Hit "Esc" and "Enter" now for Emergency prompt, or u uing to boot.	wait 10 seconds before contin
Emergency prompt not entered, continuing to boot. [2022/06/23 01:15:37.833] Infoblox system initializ INIT: no more processes left in this runlevel [2022/06/23 01:15:39.061] LAN port IPv4 192.168.1.2 way 192.168.1.1 [2022/06/23 01:15:51.120] Starting services	ing , netmask 255.255.255.0, gate
Disconnect NOW if you have not been expressly author login:	rized to use this system.



ライセンスについて

- vNIOSは初期状態だと何もライセンスが入っていない状態
- ライセンスなしでも起動するが、機能は何も使えない
- 各機能を使用するためにライセンスを割り当てる必要がある
- ライセンスには「正規ライセンス」と「テンポラリライセンス」がある
- テンポラリライセンスは、使用する機器のCLIで発行が可能
- テンポラリライセンスは以下のような場合に使用する
 - 正規ライセンスの発行まで先行して使用したい場合
 - 検証で一時的に使いたい場合
- テンポラリライセンスの有効期間は発行した日から60日間
- 一度使用すると、期間の延長はできない
- 再度使用したい場合は、「reset all licenses」コマンドでライセンスを含めて初期する



テンポラリライセンス使用の流れ

- テンポラリライセンス投入は以下の流れで実施
 - 1. 動かしたい機器にCLIでログイン
 - 2. 「set temp_license」コマンドを実行し、NIOSライセンスを割り当て
 - 3. 自動的にSystem Restartがかかる
 - 4. 起動後、再度「set temp_license」コマンドを実行し、必要なライセンスを割り当て ※ライセンスは1つずつしか割り当てできないため、必要な分を繰り返し実施する
- 例:TE-1425のGrid/DHCP/DNSライセンスを使用する場合
 - 1. 「set temp_license」コマンドを実行し、「Add NIOS License」を選択
 - 2. 次の選択肢で「IB-V1425」を選択
 - 3. 実行するか問われるので「y」を入力
 - 4. 自動的にSystem Restartがかかる
 - 5. 起動後、再度「set temp_license」コマンドを実行し、 「DNSone with Grid (DNS, DHCP, Grid)」を選択
 - 6. 実行するか問われるので「y」を入力



テンポラリライセンス

■ 動かしたい機器にCLIでログインし、set temp_licenseコマンドを実行

※モデルや環境によって表記が違う場合があります

VNIOS_8.5.3_1415	💷 🗉 🧮 🍈 アクション 🚫
Infoblox > set li license lines	
Infoblox > set temp_license	
1. DNSone (DNS, DHCP) 2. DNSone with Grid (DNS, DHCP, Grid) 3. Network Services for Unice (DHCP, Grid)	
4. Add NIOS License 5. Add DNS Server license	
6. Add DHCP Server license 7. Add Grid license	
8. Add Microsoft management license 9. Add Multi-Grid Management license 10. Add Duery Bedirection license	S license」を選択 択
11. Add Response Policy Zones license 12. Add FireEye license	
13. Add DNS Traffic Control license 14. Add Cloud Network Automation license	
15. Add Security Ecosystem license 16. Add Threat Analytics license 17. Add Flex Grid Activation license	
18. Add Flex Grid Activation for Managed Services license	
Select license (1-18) or q to quit:	



テンポラリライセンス(続き)

■ 次にモデルを選択する

VNIOS_8.5.3_1415	🔲 🖬 🗖 🚾 🏠 アクション 🛞
15. Add Security Ecosystem license 16. Add Threat Analytics license 17. Add Flex Grid Activation license 18. Add Flex Grid Activation for Managed Services license	
Select license (1-18) or q to quit: 4	
1. IB-V805 2. CP-V805 3. IB-V815 4. IB-V825 5. IB-V1405 6. CP-V1405 7. IB-V1415 8. IB-V1425 9. IB-V2205 10. CP-V2205 11. IB-V2215 12. IB-V2225 13. IB-V4005 14. IB-V4015 15. IB-V4025 16. IB-V5005	
Enter a number corresponding to a NIOS model (1 - 16) or q to	o quit: 7



テンポラリライセンス(続き)

This action will generate a temporary 60-day NIOS (Model IB-V1415) license. Are you sure you want to do this? (y or n): y NIOS temporary license installed.

Temporary license is installed.

System will RESTART shortly. Wait for RESTART completion and perform the required additional configuration

この後自動的にRestartがかかる

■ Restart後、再度set temp_licenseコマンドで必要なライセンスを投入する



テンポラリライセンス(Reportingの場合)

」set temp_licenseコマンドを実行し、vNIOSライセンスを選択する

Enter a number corresponding to a NIOS model (1 - 16) or q to quit: 16

This action will generate a temporary 60-day NIOS (Model IB-V5005) license. Are you sure you want to do this? (y or n): y NIOS temporary license installed.

Temporary license is installed.

System will RESTART shortly. Wait for RESTART completion and perform the required additional configuration

Ⅰ ReportingでHDDを追加していない場合、License投入ができない

Enter a number corresponding to a NIOS model (1 - 16) or q to quit: 16

You must provision the reporting disk before adding a license to the Reporting server

■ この時点でHDDを追加した場合、再起動を実施すること



テンポラリライセンス(Reportingの場合)

I show licenseコマンドを実行し、vNIOSライセンスを確認する

Infoblox > show license Version : 8.5.3-417434 Hardware ID : 564D1D8331A1EF2CCBD8C9A2A420FFB2

License Type : Grid Expiration Date : 08/19/2022 License String : GgAAAJN83rgOaO/J38T6qnwRrigYtQCJIHFhCZPL

License Type : NIOS (Model IB-5005) Expiration Date : 08/19/2022 License String : GwAAAJh7xa4AKq3cnZj6qnxfrW1VowWLIjh3WZKbiA==

ReportingライセンスはGrid全体で適用されるため、事前にGrid join が完了していること

Infoblox > show status Grid Status: ID Grid Member HA Status: Not Configured Hostname: reporting.5005 Grid Master IP:



テンポラリライセンス(Reportingの場合)

再度set temp_licenseコマンドを実行し、Reportingライセンスを選択する

Infoblox > set temp_license

1. Add NIOS License

- 2. Add Grid license
- 3. Add Reporting subscription license

Select license (1-3) or q to quit: 3

This action will generate a perpetual Reporting license. Are you sure you want to do this? (y or n): y Reporting Subscription temporary grid-wide license installed.

Temporary license (grid-wide) is installed.

■ Show license_uidコマンドでgrid-wideライセンスを確認する

Infoblox > show license_uid The grid-wide license unique ID (same as LPC_UID):

46e38e171442442a979da5bf344ba287



テンポラリライセンス(Reportingの場合)

I Grid join 前にReportingライセンスを適用するとエラーになる

Infoblox > set temp_license

Add NIOS License
 Add Grid license
 Add Reporting subscription license

Select license (1-3) or q to quit: 3 Cannot install reporting license on a standalone node.



正規ライセンスの有効化

- vNIOS の正規ライセンスを入手するにはvNIOS のシリアル番号が必要
- EcoSystemライセンスなどのGrid全体のライセンスはGridのuidが必要
- vNIOS のシリアル番号はvNIOS が起動した後、「show version」コマンドで確認する
- Gridのuidは、Grid Masterとなる機器で「show license_uid」コマンドで確認する

※シリアル番号およびuidを弊社に送っていただくことで、シリアル番号と正規ライセンスの 紐付け処理(アクティベーション)を実施します。 弊社からライセンスキーをメールにてお送りさせていただきます。

- ライセンスキーは以下の手順で投入
 - vNIOS にCLIでログイン
 - 「set license」コマンドを利用してライセンスキーを入力
 ※同じ種類のテンポラリライセンスが入っている場合、正規ライセンスで上書きします

Infoblox > set license Enter license string: _

